

Instalação do SQL Server

inside.Docupedia Export

Author: Lundgren Daniel (CtP/ETS)

Date: 15-Dec-2021 15:56

Instalação do SQL Server 2 of 12

Table of Contents

Instalação do SQL Server 3 of 12

Você irá instalar em sua máquina dois executáveis, um para que você tenha o SQL Server - SQL Server 2019 Express .



Express

O SQL Server 2019 Express é uma edição gratuita do SQL Server, ideal para desenvolvimento e produção de aplicações de área de trabalho, Web e pequenos servidores.



O segundo é para que você tenha um ambiente integrado para gerenciar qualquer infraestrutura de SQL com SQL Server Management Studio (SSMS).

Baixar o SSMS




Coloque os executáveis em sua área de trabalho para que possa fazer a instalação com seu acesso administrativo já habilitado.




Execute o primeiro SQL 2019.

Instalação do SQL Server 4 of 12



Você terá três opções, escolha BASIC, aceite os termos e faça a instalação.


Depois será necessário reiniciar o computador. Após reiniciado, execute novamente o mesmo executáveis, selecione BASIC, aceite os termos e chegará na seguinte página.



Selecione Connect Now e feche a janela que foi aberta, depois selecione Close.

Agora vamos executar o segundo que será o seu Tools Management.

Instalação do SQL Server 5 of 12




Selecione Install.



Depois de completado selecione Close.

Entre no seu Windows Start no canto inferior esquerdo e verifique se os dois itens estão presentes (Microsoft SQL Server Tools 18 / Microsoft SQL Server 2019).

Instalação do SQL Server 6 of 12




Abra o Microsoft SQL Server Tools 18 e selecione Microsoft SQL Server Management.



Para que possamos conseguir inserir os dados no SQL Server através do Python é necessário criarmos um novo login, mas para isso precisamos entrar primeiramento com o ID logado no computador.


Instalação do SQL Server 7 of 12



Selecione Connect com o Windows Authentication por enquanto.


Siga os passos abaixo:

Instalação do SQL Server 8 of 12




Modifique o Campo Server authentication para SQL Server and Windows Authentication mode.

Instalação do SQL Server 9 of 12



Depois de reiniciado, siga os passos abaixo para criação do novo login.


Instalação do SQL Server 10 of 12




Faça as modificações do login conforme a segunda figura acima, coloque uma senha simples como 'admin' assim como o Login name.

Depois de fazer essas mudanças, entre na página User Mapping e selecione um banco de dados para os seu login, como na figura abaixo.

Instalação do SQL Server 11 of 12



Selecione OK e disconecte do login atual para entrar no login criado anteriormente.



12 of 12 Instalação do SQL Server Pronto para executar as atividades do módulo 3!!!!